

プチ学習会で紹介したユーザー補助機能 (Chromebook)

■設定画面の開き方

画面下部（シェルフ）の時刻表示の箇所をクリック → 右下「設定（⚙️）」

■マウスポインター（色）

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「カーソルとタッチパッド」
→ 「カーソルの色」のリストから色を選択



■マウスポインター（サイズ）

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「カーソルとタッチパッド」
→ 「大きいマウスカーソルを表示する」を「オン」 → 「カーソルのサイズ」で調整

■システムの文字の大きさ

「設定」 → 「デバイス」 → 「ディスプレイ」
→ 「ディスプレイとテキストのサイズ」で調整

■ライト（明）モード／ダーク（暗）モード

「設定」 → 「壁紙とスタイル」 → 「壁紙とスタイルを設定」
→ 表示される画面の「ライト（明）」または「ダーク（暗）」を選択

■色反転

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「表示と拡大」 → 「色反転」を「オン」

■色補正

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「表示と拡大」 → 「色補正」を「オン」
→ 「フィルタ」で種類を選択、「強さ」で調整

■ドッキング拡大鏡 【[検索(🔍)]+[Ctrl]+[D]】 ※全画面拡大鏡【[検索(🔍)]+[Ctrl]+[D]】

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「表示と拡大」 → 「ドッキング拡大鏡」を「オン」
「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「音声、字幕」 → 「自動字幕起こし」を「オン」
→ 必要に応じて「言語を追加」、「字幕の設定」で字幕画面の設定
※ コンピュータから音声が流れると表示されます

■読み上げ機能（ブラウザ／Google Chrome）

Google Chrome 🌐を起動 → 読みたい文章をマウスで範囲選択
→ 右上「⋮」をクリック → 「他のツール」 → 「リーディングモード」
→ 表示された右画面上部「再生（▶）」で読み上げ
※ ブラウザ（Google Chrome）のバージョンにより再生ボタンが表示されない場合がある（v143以降表示）。

■音声入力 【[検索(🔍)]+[D]】

「設定」 → 「ユーザー補助機能」 → 「キーボードとテキスト入力」 → 「音声入力」を「オン」

■ユーザー補助機能のオン／オフ切り替え（クイック設定）

画面下部（シェルフ）の時刻表示をクリック → 「ユーザー補助機能」をクリック
→ 各機能の「オン／オフ」の切り替え

■クイック設定にユーザー補助機能を常に表示

「設定」 → 「ユーザー補助機能」
→ 「クイック設定にユーザー補助オプションを表示する」を「オン」