

プチ学習会で紹介したアクセシビリティ機能 (Windows11 端末)

■設定画面の開き方

画面下部 (タスクバー) の「スタートボタン (■)」→検索バーに「設定」と入力
→「⚙️ 設定」

■マウスポインター (色)

「設定」→「アクセシビリティ」→「マウスポインターとタッチ」
→「マウスポインターのスタイル」の緑色マウスの図 (右図) をクリック
→「おすすめの色」で色を調整



■マウスポインター (サイズ)

「設定」→「アクセシビリティ」→「マウスポインターとタッチ」→「サイズ」で調整

■テキストカーソル (インジケーター)

「設定」→「アクセシビリティ」→「テキストカーソル」
→「テキストカーソル インジケーター」を「オン」
→「サイズ」「おすすめの色」でそれぞれ調整

■システムの文字の大きさ

「設定」→「アクセシビリティ」→「テキストのサイズ」→「テキストのサイズ」で調整
→「適用」

■ライトモード/ダークモード

「設定」→「個人用設定」→「色」→「モードを選ぶ」→「ライト」または「ダーク」

■カラーフィルター

「設定」→「アクセシビリティ」→「カラーフィルター」→「カラーフィルター」を「オン」
→ 種類の選択、「強さ」「カラーブースト」で調整

■拡大鏡 【起動 [Windowsキー]+[+], 終了 [Windowsキー]+[ESC]】

「設定」→「アクセシビリティ」→「拡大鏡」→「拡大鏡」を「オン」
→「ズームレベル」(拡大率)、「ビュー」(拡大鏡の種類)

■字幕表示 【[Windowsキー]+[Ctrl]+[L]】

「設定」→「アクセシビリティ」→「字幕」→「ライブキャプション」を「オン」

■読み上げ機能 (ブラウザ/Microsoft Edge)

Microsoft Edge  を起動 → 読みたい文章をマウスで範囲選択して「右クリック」
→「イマーシブリーダーで選択範囲を開く」→「音声で読み上げる」で読み上げ

■音声入力 【[Windowsキー]+[H]】*

「設定」→「アクセシビリティ」→「音声認識」→「音声入力」→ショートカットキー*で開く

■クイック設定

画面下タスクバーの右側「スピーカー」や「電池」の部分をクリック
→「⚙️ アクセシビリティ」→ 各機能の「オン／オフ」の切り替え